

CHRONOVISION

Guide Paramétrage



Edition 2019



Table des matières

1	Configuration de l'écran de diffusion	1
1.1	Taille de l'écran et de l'espace de diffusion vidéo	1
2	Positionnement des éléments sur l'écran de diffusion	3
2.1	Positionner l'écran de base.....	3
2.1	Positionner les éléments du chronométrage	4

1 Configuration de l'écran de diffusion

1.1 Taille de l'écran et de l'espace de diffusion vidéo

La configuration se paramètre depuis le modèle de diffusion.
Choisir son modèle depuis la liste des Ecrans



Il faut choisir le modèle à modifier ou créer un modèle vierge ou dupliquer un modèle existant

Nom de l'écran	Temps jeu	Modèle	Fond d'écran	Pour le Sport	
BEACH CATANE 2	10			BEACH HANDBA	Fermer x
BEACH HAND 2 1920	10			BEACH HANDBA	Nouveau +
BEACH CATANE 1	10			BEACH HANDBA	Modifier ✓
					Efface ■
					Dupliquer ✓

L'écran de modification ou de création d'un modèle de diffusion permet

- de donner un nom à votre modèle
- de choisir le sport concerné
- de définir le temps d'une mi-temps par défaut
- de définir en **pixel la largeur et la hauteur de l'écran** de diffusion
- de définir en pixel la largeur et la hauteur de la zone de diffusion vidéo (cette taille ne peut pas être plus grande que la taille de l'écran de diffusion).
- de définir la position X et Y de l'écran de diffusion
- d'intégrer une image comme fond d'écran
- de choisir un modèle de présentation de base

Modèle de présentation sur Écran

ACTIVITE **BEACH CATANE 2** Valider ✓

Choisir Choisir un sport....

Le sport **BEACH HANDBALL** +1 Annuler ✕

Temps d'une période en minutes **10** -1

largeur écran **216**

hauteur écran **144**

Modèle de présentation

☐ Football ☐ Modèle E ☐ Handball 3

☐ Basket-ball ☐ Volley ☒ Beach HB 1

☐ Modèle C ☐ Handball 1 ☐ Beach HB 2

☐ Tennis ☐ Handball 2 ☐ Beach HB 3

largeur vidéo **216** Position X vidéo **1280**

hauteur vidéo **144** Position Y vidéo **0**

Après validation il faudra choisir votre sport et votre modèle d'écran et lancer la diffusion.

Choix de l'écran

BEACH CATANE 1

Liste des Ecrans Diffuser écran


2 Positionnement des éléments sur l'écran de diffusion

2.1 Positionner l'écran de base

Fonction de la taille de l'écran de diffusion il sera peut-être nécessaire de configurer votre ordinateur pour la diffusion sur 2 écrans (utiliser le principe de bureau étendu)

Ce rendre sur la page

« Paramétrer l'écran de diffusion » depuis l'onglet principal « Paramétrage »



Depuis cet écran vous pourrez déplacer l'écran de diffusion pour le positionner eu pixel prêt par rapport à l'écran de votre ordinateur




Veillez utiliser les touches de direction et lorsque la position est trouvée sauvegarder votre position en cliquant sur « Sauve position écran »

2.1 Positionner les éléments du chronométrage

Depuis l'onglet Paramétrer l'écran de diffusion il faut utiliser le mode « Administrateur »


Il faut utiliser les touches CTRL+F3 pour faire apparaître la saisie du mot de passe débloquent la fonctionnalité « Administrateur ».



Après validation du mot de passe apparaît un nouvel onglet « Paramétrage Eléments »




A utiliser pour configurer l'écran




Sur la droite de l'écran se trouve tous les éléments utilisables. Attention certains ne concerneront pas votre sport.

A gauche de l'écran les actions à faire sur les éléments sélectionnés.



Permet de déplacer l'objet ou les objets sélectionnés par pixel
(0x0 positionne l'objet en x=0 et y=0)



permet de récupérer la valeur de l'objet (l'objet sélectionné ou le premier des objets)



permet d'appliquer la valeur à l'objet ou les objets sélectionnés.

Sauve position

Sauve position Écran externe

Ensuite il faut sauvegarder les positions et si besoin également la position de l'espace vidéo externe